MSrv1

195.219.193.90/27

195.219.193.122/27

Nw:
195.219.193.64

Nw:
195.219.193.96

195.219.193.65/27

195.219.193.97/27

Path: A1

Path: A2

Path: B1

Path: B2

Nw:
178.23.31.0/25

Nw:
178.23.31.128/25

178.23.31.30/25

178.23.31.130/25

MSrv1> ip rule show
0:       from all lookup local
32764: from 195.219.193.96/27 to 178.23.31.0/24 lookup secondary
32765: from 195.219.193.64/27 to 178.23.31.0/24 lookup primary
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default

MSrv1>ip r s t all
178.23.31.0/24 via 195.219.193.65 dev eth1 table primary
178.23.31.0/24 via 195.219.193.97 dev eth0 table secondary
default via 195.219.193.65 dev eth1 onlink
10.3.4.0/24 via 192.168.148.1 dev eth2
10.3.8.3 via 192.168.148.1 dev eth2
10.3.8.5 via 192.168.148.1 dev eth2
10.3.192.0/22 via 192.168.148.1 dev eth2
10.113.0.0/24 via 192.168.148.1 dev eth2
192.168.148.0/22 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.151.184
195.219.193.64/27 dev eth1 proto kernel scope link src 195.219.193.90
195.219.193.96/27 dev eth0 proto kernel scope link src 195.219.193.122
broadcast 127.0.0.0 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1

```
local 127.0.0.0/8 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1
local 127.0.0.1 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1
broadcast 127.255.255.255 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1
broadcast 192.168.148.0 dev eth2 table local proto kernel scope link src 192.168.151.184
local 192.168.151.184 dev eth2 table local proto kernel scope host src 192.168.151.184
broadcast 192.168.151.255 dev eth2 table local proto kernel scope link src 192.168.151.184
broadcast 195.219.193.64 dev eth1 table local proto kernel scope link src 195.219.193.90
local 195.219.193.90 dev eth1 table local proto kernel scope host src 195.219.193.90
local 195.219.193.91 dev eth1 table local proto kernel scope host src 195.219.193.90
broadcast 195.219.193.95 dev eth1 table local proto kernel scope link src 195.219.193.90
broadcast 195.219.193.96 dev eth0 table local proto kernel scope link src 195.219.193.122
local 195.219.193.122 dev eth0 table local proto kernel scope host src 195.219.193.122
local 195.219.193.123 dev eth0 table local proto kernel scope host src 195.219.193.122
broadcast 195.219.193.127 dev eth0 table local proto kernel scope link src 195.219.193.122
fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256  pref medium
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256  pref medium
fe80::/64 dev eth2 proto kernel metric 256  pref medium
local ::1 dev lo table local proto kernel metric 0  pref medium
local fe80::5054:ff:fe6b:271a dev eth0 table local proto kernel metric 0  pref medium
local fe80::5054:ff:fe97:127 dev eth2 table local proto kernel metric 0  pref medium
local fe80::5054:ff:fed0:4530 dev eth1 table local proto kernel metric 0  pref medium
ff00::/8 dev eth1 table local metric 256  pref medium
ff00::/8 dev eth0 table local metric 256  pref medium
ff00::/8 dev eth2 table local metric 256  pref medium
```